



# ATANOR SCA

FABRICA SAN NICOLAS- ROMAN SUBIZA 1150, BS. AS.



## FICHA DE INTERVENCION

**RECOP** (Oxicloruro de cobre )

Versión: 01 – Abril 2019

### 1. NATURALEZA DEL PELIGRO

a) Numero de ONU: 3077

b) Numero de riesgo: 90

c) Clase y División: 9

d) Grupo de embalaje: III

e) **Estado físico, color, olor:** Solido color verde oliva con olor leve característico

Nº de CAS: 001332-65-6

**TELEFONO DE EMERGENCIA(24 hs)**  
**0800 EMERGENCIA ATANOR**

**0-800-444-6543**

Fca. Rio Tercero. Tel: 03571-421556

Fca. San Nicolás. Tel: 0336-4423873

Fca. Pilar. Tel: 0230-449683

Almacenar en contenedores cerrados en lugares secos y bien ventilados, alejados de fuentes de ignición y sustancias incompatibles.

### 2. DISPOSICIONES APLICABLES EN CASO DE CONTACTO

- **Primeros Auxilios:** Mueva a la víctima a donde se respire aire limpio. Llamar a los servicios médicos de emergencia, aplicar respiración artificial si la víctima no respira. Mantener a la víctima en reposo y con temperatura corporal normal. Los efectos de exposición a la sustancia por inhalación, contacto con la piel o ingestión, se pueden presentar en forma retardada.
- **Ojos.** Lavar con abundante agua durante 20 minutos.
- **Piel:** Quitar y aislar la ropa y el calzado contaminados, cepillar o soplar con aire, lavar con abundante agua y jabón durante 15 minutos.
- **Ingestión:** En caso de ingestión administre repetidamente carbón activado disuelto en grandes cantidades de agua. Nunca hacer ingerir algo a una persona inconsciente. No induzca al vómito. Realice un lavado gástrico, administre un laxante salino. No administre grasas ni aceites. Ayude a la circulación. Llamar inmediatamente al médico.
- **persona inconsciente.** Consultar inmediatamente al médico.
- **Nota para el médico:** Aplicar tratamiento sintomático.
- **Protección Personal para el chofer y personal de respuesta a emergencia:** Protección respiratoria faciales a prueba de salpicaduras con filtros para vapores orgánicos, guantes PVC, Nitrilo o similar, botas de goma y ropa protectora para evitar el contacto con la piel. **No utilizar lentes de contacto**

### 3. MEDIDAS EN CASO DE INCENDIO

#### Medios de extinción:

- Use rocío de agua, niebla o espuma regular.
- No disperse el material derramado con chorros de agua a alta presión.
- Mueva los contenedores del área de fuego si lo puede hacer sin ningún riesgo.
- Haga un dique de contención para el agua que controla el fuego, para su disposición posterior; no desparrame el material.
- Enfríe los contenedores con chorros de agua hasta mucho después de que el fuego se haya extinguido.



# ATANOR SCA

FABRICA SAN NICOLAS- ROMAN SUBIZA 1150, BS. AS.



## FICHA DE INTERVENCION

### RECOP (Oxicloruro de cobre )

Versión: 01 – Abril 2019

- Siempre manténgase alejado de tanques envueltos en fuego.
- a) **Medidas de protección específicas en caso de incendio:** Utilizar trajes estructural de bomberos, equipos de respiración autónomos, con mascara facial completa, operado con el modo de demanda de presión o presión positiva. Evacuar las personas y animales fuera del área y aislar la zona amagada por el fuego. Mantener envases fríos con agua. Los productos de la combustión son tóxicos y/o irritantes. Se deben tomar medidas para prevenir que el agente extintor contaminado se filtre por el suelo o se esparza sin control, mediante la colocación de barreras provisionales de material absorbente (tierra, arena, etc.).
- b) **Riesgos específicos durante el combate de incendios:** Los productos de combustión son tóxicos y/o irritantes. Deben tomarse medidas para evitar la filtración al suelo o la dispersión incontrolada del agente extintor contaminado. Utilice respirador para protegerse de los gases.

#### 4. MEDIDAS ANTE ROTURAS, DETERIODO O FUGAS

##### Información dirigida al personal de respuesta a emergencia

- a) **Precauciones personales y ambientales:** Aislar y ventilar el área. Mantenerse en dirección contraria al viento. Apagar cualquier fuente de ignición
- b) **Métodos y materiales para la contención:**
  - **Derrame Pequeño**  
Absorber con tierra, arena u otro material no-combustible y transferir a los contenedores para su desecho posterior. Con una pala limpia, colocar el material en un contenedor limpio y seco y cubrir holgadamente; quitar los contenedores del área del derrame.
  - **Derrame Grande**  
Prevenir la entrada hacia cursos de agua, alcantarillas, sótanos o áreas confinadas.

#### 5. RECOMENDACIONES MINIMAS PARA EL CHOFER

Sr. Transportista: siempre que sea posible, siga estas instrucciones al momento de una emergencia

- a) Avise inmediatamente a ATANOR (mediante el número de emergencias 0-800-444-6543), al Transporte, a los bomberos y a la policía. Deberá indicar que ocurrió, que producto transporta, si hay fugas, el lugar preciso y a qué número de teléfono puede ser llamado.
- b) Cualquier cambio de situación debe ser informada, tan pronto sea posible.
- c) Utilice el equipamiento de protección indicado
- d) Señalice el lugar del accidente, apartando curiosos
- e) Elimine o mantenga apartadas todas las fuentes de ignición
- f) Entregue las fichas de emergencia a los socorristas, a su llegada.